



取扱説明書

Ver,1.0.0

2020年5月1日 第1版



Copyright 2020 actuaries.inc. All Rights Reserved.

目次

■はじめに	1
概要	1
■エクセル cliple の設定と操作	3
エクセル cliple のインストール（Windows パソコン）	3
プロキシ設定	4
端末登録	4
Box 設定	5
ここをクリックする	8
印刷クリップする	8
範囲設定	8
Box にクリップをアップロード	11
■困ったときは	11
範囲指定ができない場合	11
Cliple のメニューが表示されない場合	11
■技術情報	13
アンインストール	13
アップデート	13
設定情報	13

■はじめに

概要

エクセル cliple（クリップる）は Windows パソコン画面の一部を簡単なキーボード操作でスクリーンショットを撮ってクラウドストレージサービスの「Box」にアップロードし、リンクをクリップボードにコピーするアプリです。


本書ではスクリーンショットで生成される画像を「クリップ」、スクリーンショットを撮る動作のことを「クリップる」と呼んでいます。

■エクセル cliple の設定と操作


エクセル cliple のインストール (Windows パソコン)

アカウント発行のお知らせメールに記載された URL から、インストーラーをダウンロードしてください。「setup.exe」をダブルクリックしてインストールを開始してください。

インストール時にブルー画面で「Windows によって PC が保護されました」の警告が出たら



。「詳細情報」を押してください



発行元が「actuarise,Inc.」であることを確認して「実行」を押してください

インストール後にエクセルを起動して以下の画面が出たら



発行元が「actuarise,Inc.」であることを確認して「インストール」を押してください



メニューに「Clique」が表示されます



プロキシ設定

ネットワーク環境によりますが、プロキシ設定が必要な場合はこの段階で設定してください。

(設定に必要な情報は管理者にお尋ねください)



端末登録

端末登録が完了しないと機能が有効になりません。

エクセルのメニューから【Cliple】をクリックして、【端末登録】をクリックしてください。





端末登録

CipleID

パスワード

認証キー

CipleDomain

特に指定がない場合は空白のままにしてください

登録 キャンセル

- ・ CipleID : メールアドレス
 - ・ パスワード : ユーザー登録の際に設定したパスワード
 - ・ 認証キー : セキュリティ管理画面で確認した文字列
- ※特に指定がない限り Ciple Domain は入力する必要はありません

全て入力したら登録ボタンを押してください。


！注意

- 同じ CipleID で登録できる端末は数に制限があります。
- パソコンが異なると別でカウントします。

Box 設定

Box 設定をするとクラウドストレージサービス「Box」にクリップをアップロードすることができます。（ユーザー登録が完了していないと Box 設定はできません）


メニューから「Ciple」をクリックして「Box 設定」をクリックしてください。



BOX 認証の【認証実行】をクリックするとブラウザが立ち上がり Box のログイン画面が出ます。
※Google Chrome 以外のブラウザですと表示が崩れる場合があります



ご契約されている Box のメールアドレスとパスワードを入力し「承認」ボタンを押してください。
※既にログインした状態のブラウザの場合、この画面は出てきません。



確認画面が表示されるので【Box へのアクセスを許可】をクリックしてください。

「Box の認証が成功しました。このページを閉じてください。」の表示が出たら認証成功です。出てこない場合は、はじめからやり直してください。

BOX 設定の画面で「完了」を押してください。

【注意】

認証日時に記載された時刻より2ヶ月後に認証が解除されますので、それまでに再度認証を実行してください。

Box 認証の途中でブラウザを閉じないでください。エクセルciple はブラウザからの応答を待っていますので、設定画面が固まってしまう。

ここをクリックする



	a	b	c	d	e
	あ	い	う	え	お
	ア	イ	ウ	エ	オ

マウスでドラッグした状態で「ここをクリックする」を押すと、その範囲が画像として保存できます。

印刷クリップ




「印刷クリップ」を押すと、そのシートの印刷範囲 (Print_Area) が画像として保存できます。

範囲設定



「範囲設定」を押して自動クリップ範囲の登録画面を開きます。

下の矢印のボタンをクリックします。



下の画面が開いた状態でセルの範囲を指定してください。




	a	b	c	d	e
	あ	い	う	え	お
	ア	イ	ウ	エ	オ

セルの範囲が設定されましたら、右の下矢印ボタンを押してください。



範囲が設定されました。



参照をクリックして保存したいパソコン内のフォルダを指定してください。

	保存先	フォルダ名	ファイル名
1	PC	C:\Users*(ユーザー名)\Desktop	

ファイル名は直接文字を入力するか、参照するセルを指定してください。

	保存先	フォルダ名	ファイル名
1	PC	C:\Users*(ユーザー名)\Desktop	a

エクセルデータの保存場所に設定したフォルダに、エクセルファイルのコピーが保存されます。行追加を押すたびに1行ずつ追加されて範囲を50ヶ所まで設定できます。

	保存先	フォルダ名	ファイル名
1	PC	C:\Users*(ユーザー名)\Desktop	a
2	PC	C:\Users*(ユーザー名)\Desktop	b
3	PC	C:\Users*(ユーザー名)\Desktop	c
4	PC	C:\Users*(ユーザー名)\Desktop	

OK をクリックして設定を完了してください。

エクセルを上書き保存するだけで設定した範囲が画像として設定した場所に保存されます。

注意：設定後にシート名などを変更すると正しくクリップできなくなります

Box にクリップをアップロード

保存先のプルダウンで「Box」を選択するとクリップを Box にアップロードします。

※事前に Box 設定が必要です。



フォルダ名に入力した名前のフォルダが Box に作られて、その中に「(ファイル名).jpg」の画像ファイルが保存されます。

エクセルファイルも Box の指定フォルダにアップロードすることができます。

困ったときは


範囲指定ができない場合

範囲指定ができない場合はエクセルを立ち上げ直して試してください。

それでも範囲指定ができない場合はパソコンを再起動してお試しください。

Ciple のメニューが表示されない場合


エクセルのメニューから「ファイル」→「オプション」を押してください。




「アドイン」を押す



「COM アドイン」を選んで設定を押してください。




使用可能なアドインにエクセルCipleがあればチェックを入れて「閉じる」を押してください。



■ 技術情報

アンインストール

Windows の設定> アプリと機能> エクセル cliple からアンインストールをすることも可能ですが、インストール情報が残る場合がありますので、Windows ボタンからアプリの一覧にある「エクセル cliple のアンインストール」をクリックしてアンインストールしてください。



アップデート

ソフトを新しいバージョンにアップデートする際は、エクセル cliple がインストールされた状態で、新しいバージョンの setup.exe を実行してインストールしてください。(過去の設定が引き継がれます)

設定情報

設定情報はエクセル cliple をインストールしたユーザー単位で以下に保存されています。

C:\%Users%\[ユーザー名]\AppData\Roaming\エクセル cliple

※AppData フォルダは、エクスプローラのオプションを変更しないと表示しません。

※このフォルダを削除すると設定情報が消えます。

※アカウント情報が含まれていますのでシステム管理者が厳重に管理してください。

機能や仕様は予告なしに変更する場合があります。

Cliple サポート窓口

<https://www.cliple.net/support/>

お電話でのお問合せは承っておりません